

Microsoft Outlook 2003

1. 開啟 Microsoft Outlook, 按 [工具]>[電子郵件帳號...]。



2. 在 電子郵件帳號視 窗內,選取 新增電子郵件帳號,再按 [下一步]。





3. 在 伺服器類型下,選取 POP3,再按 [下一步]。

電子郵件帳號	
伺服器類型 您可以選擇新的電子郵件帳號要使用的伺服器類型。	×
 Microsoft Exchange Server(M) 連接到一個 Exchange 伺服器以讀取電子郵件、存取公用資料夾、以及共享 的文件。 POP3(P) 連接到一個 POP3 電子郵件伺服器以下載電子郵件。 IMAP(1) 連接到一個 IMAP 電子郵件伺服器以下載電子郵件並同步信箱資料夾。 HITP(B) 連接到一個 HITP 電子郵件伺服器 (如 Hotmail) 以下載電子郵件並同步信 箱資料夾。 其他句服器類型(A) 連接到另一個工作群組或協力廠商電子郵件伺服器。 	
<上一步图) 【 下一步 图)	取消



- a. 在使用者資訊下 輸入您的 <u>名稱</u>及 <u>電子郵件地址</u>。
- b. 在**伺服器資訊**下 輸入<u>mail.</u>再加您的<u>domain</u>名稱。 (例如:<u>mail.yourdomain.com</u>)。
- c. 在 登入資訊下 輸入您的 <u>電子郵件地址</u> 及 <u>密碼</u>。

使用者資訊		伺服器資訊	
的名稱(Y):	John Smith	内送郵件伺服器 (POP3)([):	mail yourdomain com
置子郵件地址(E):	youmame@yourdomain.co	外寄郵件伺服器 (SMIP)(()):	mail yourdomain com
民資人生		測試設定	
使用者名稱(四):	youmame@yourdomain.co	在堪入本親窗資訊後,建議	影按一下下面的按钮
E U :	*****	以測試您的帳號。(網路必须	5車線)
[☑記住密碼(<u>R</u>)	测赋幅就設定(T)	
」使用安全密碼關	會證 (SPA) 登入(L)		
			其他設定(M)」



_	各事件設定					
般	外寄伺服器	連線	進階	1		
郵件 鍵 "M	振動 入您想用以參照 icrosoft Exchang	這個帳 e Server	統的名稱 '创	• ØJ\$O "1	Work" 或	
ma	il yourdomain co	m				
其他的	使用者資訊	-				4
組制	₩@):	8				
	夏電子郵件(R):	1			_	

6. 在 **外寄伺服器**標記下,選 我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證,再選 使用下列登入。在使用者名稱及密碼欄內輸入你的 <u>電郵地址</u>(例如: <u>yourname@yourdomain.com</u>)及 密 碼,再按 [確定]。

 3. 我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證() ③ 使用與內送郵件伺服器相同的設定(1) ④ 使用予列登入(1) 使用者名稱(1): ⑨ yourname@youndomain.com 密碼(2): ******* ジ記住密碼(R) ○ 使用安全密碼驗證(SPA)登入(5) ○ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(1) 	皮 外寄伺服器	連線 進階
 ●使用契內送郵件伺服器相同的設定(1) ●使用者名稱(2): youmame@youndomain.com 密碼(2): #****** ✓記住密碼(2) ●使用安全密碼驗證(SPA)登入(5) ●在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(1) 	我的外寄伺服器	(SMTP)需要驗證(O)
 ◆使用下列登入① 使用者名稱(1): youmame@yourdomain.com 密碼(2): ******* ✓記住密碼(R) 使用安全密碼驗證(SPA)登入(2) ◆在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(1) 	○使用與內送郵	(件伺服器相同的設定(U)
使用者名稱(I): youmame@youndomain.com 密碼(I):	●使用下列登入	ω
密碼 (D:	使用者名稱(1)	D: youmame@yourdomain.com
 ☑ 記住密碼(E) □ 使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(S) ○ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I) 	密碼(D:	*****
 □使用安全密碼驗證(SPA)登入(S) ○在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I) 		☑記住密碼(R)
○ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器①	□ 使用安全容	宮碼驗證 (SPA) 登入⑥
	○在傳送郵件前	(登入內送郵件伺服器①)

7. 按 [**下一步**]。





8. 按 [**完成**]。

